

INNORIX EX Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 프로그램 설치 및 사용 설명서

인공지능 학습용 데이터 다운로드를 실행하기 위해 다음과 같은 절차에 따라 이용해 주시기 바랍니다. ※ 지원 OS: Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04

목차

1. 프로그램 설치

2. 데이터 다운로드

3. 프로그램 삭제

1. 프로그램 설치

[설치1] 본인의 OS에 해당하는 버전의 프로그램을 아래의 URL에서 다운로드 해주시기 바랍니다.

- URL: https://sftp.aihub.or.kr/install/INNORIX-EX-Agent-18.deb
- URL: https://sftp.aihub.or.kr/install/INNORIX-EX-Agent-20.deb
- URL: https://sftp.aihub.or.kr/install/INNORIX-EX-Agent-22.deb

[설치2] 설치 프로그램의 다운로드가 완료되면 아래 이미지와 같이 폴더열기를 합니다.



[설치3] 다운로드 받은 설치 파일 폴더에서 마우스 오른쪽 클릭하여 '터미널에서 열기'를 선택해 주십시오.



[설치4] 터미널에서 관리자 권한으로 INNORIX 프로그램을 설치합니다.

sudo dpkg -i ./INNORIX-EX-Agent-Ubuntu_20.04.deb

※ 프로그램 설치 시 표시되는 에러 메시지는 프로그램 동작과는 무관합니다.
 ※ 설치 파일의 이름을 바꿀 경우 sudo dpkg -i {설치 파일 이름} 처럼 이름을 통일시켜 주십시오.



2. 데이터 다운로드

[프로그램 실행] 원하는 데이터셋을 다운로드 받기 전에 다음과 같이 INNORIX-EX 프로그램을 실행해 주십시오. /opt/innorix-ex/innorixes start

※ netstat을 통해서 정상적으로 프로그램이 시작되었는지 확인해주십시오.

netstat -antpl | grep innorix

			hsgio@hsgio-DB: ~/다운로드		008				
File Ed	it View S	earch Terminal Help							
nsgio@hsgio-DB:~/다운로드\$ /opt/innorix-ex/innorixes start nsgio@hsgio-DB:~/다운로드\$ netstat -antpl grep innorix (Not all processes could be identified, non-owned process info will not be shown, you would have to be root to see it all.)									
tcp	0	0 0.0.0.0:36543	0.0.0:*	LISTEN	5253/innorixes.bin				
tcp	Θ	0 0.0.0.0:5055	0.0.0:*	LISTEN	5253/innortxes.bin				
tcp	0	0 0.0.0.0:5056	0.0.0:*	LISTEN	5253/tnnortxes.bin				
tcp	0	0 0.0.0.0:36033	0.0.0:*	LISTEN	5253/innorixes.bin				
tcp	Θ	0 0.0.0.0:5057	0.0.0:*	LISTEN	5253/innorixes.bin				
tcp	0	0 0.0.0.0:7362	0.0.0:*	LISTEN	5273/innorixet.bin				
tcp	0	0 0.0.0:7363	0.0.0:*	LISTEN	5273/innorixet.bin				
tcp	0	0 0.0.0.0:5543	0.0.0:*	LISTEN	5253/tnnortxes.bin				
tcp	0	0 0.0.0:5033	0.0.0:*	LISTEN	5253/innorixes.bin				
tcp	0	0 0.0.0:5624	0.0.0:*	LISTEN	5253/innorixes.bin				
tcp	0	0 0.0.0.0:5625	0.0.0:*	LISTEN	5253/innorixes.bin				
tcp	0	0 0.0.0.0:5626	0.0.0.0:*	LISTEN	5253/innorixes.bin				
hsgio@l	nsgio-DB:	~/다운로드\$							

[데이터 다운로드] Al-Hub 사이트에서 다운로드 받기를 원하는 데이터 페이지의 [다운로드] 버튼을 클릭하여 데이터 다운로드를 진행해 주십시오.

※ 정상적으로 INNORIX 프로그램이 설치 및 실행된 경우, 아래와 같은 INNORIX 브라우저 화면을 확인할 수 있습니다.

	ē	Innorix	파일	×	+			~		-		×
~	\rightarrow	С	0					${igodot}$	$\underline{+}$	۲	பி	≡
AI	AI 학습용 다운로드											
						151						
	 를 클릭하시면 하위 폴더와 파일 목록을 확인할 수 있습니다. 저체 파일은 하버에 다우르도 반고자 한 경우는 [저체 다우르도] 를 											
일부만 선택하여 다운로드 받고자 하실 경우는 다운로드 받을 파일을 선택하신 뒤,												
	[선택 다운로드] 버튼을 눌러주세요.											
	• ~ •	의 사망 일 이어받기	기가 안되는 경우	우 <mark>제</mark> 어판의	INNORIX EX Ag	ent를						
	삭제 후 재설치 하시길 바랍니다.											
	기관	존 설치된 / 통석치	Agent를 삭제하	아시면 insta	all 페이지로 이동합	니다.						
] 이름 * 크기 *				크기 •							
	□ ● 071.지능형 스마트 미꾸리 종자생산 시스템 및 양식 데이터 54 files					54 files						
	3.개방데이터 53 files						53 files					
	 1.데이터 52 files 						52 files					
	Validation 24 files											
	□ ● 02.라벨링데이터 12 files						12 files					
	□ VL_5_미꾸리 시계열 데이터_어미성숙_성장도(gsi 49KB						49KB					
	□ VL_5_미꾸리 시계열 데이터_종자생산_중간양성 205KB					205KB						
	□ VL_1_종자생산_01_자어_001_1단계.zip 4MB						4MB					
	선택디	\ 문로드	전체 다운	25								

[프로그램 종료] INNORIX-EX 프로그램을 종료하시려면 다음과 같이 입력해 주시기 바랍니다.

/opt/innorix-ex/innorixes stop



3. 프로그램 삭제

INNORIX-EX 프로그램을 삭제하기 위해서는 먼저 실행 중인 INNORIX-EX 프로그램을 종료하신 뒤 다음과 같 이 입력하여 삭제해 주시기 바랍니다.

sudo dpkg -r innorixes

hsgio@hsgio-DB: ~/다운로드

File Edit View Search Terminal Help hsgio@hsgio-DB:~/다운로드\$ /opt/innorix-ex/innorixes stop hsgio@hsgio-DB:~/다운로드\$ sudo dpkg -r innorixes [sudo] password for hsgio: (데이터베이스 읽는중 ...현재 172060개의 파일과 디렉터리가 설치되어 있습니다.) Removing innorixes (2.1.3.419) ... find: '/home/hsgio/.thunderbird': No such file or directory /var/lib/dpkg/info/innorixes.postrm: 24: /var/lib/dpkg/info/innorixes.postrm: /opt/innorix-ex/certut il: not found hsgio@hsgio-DB:~/다운로드\$ /opt/innorix-ex/innorixes start bash: /opt/innorix-ex/innorixes: No such file or directory